

Anleitung Zugang Cloud-Server für Windows und MacOS



01011011101 XOR 0010101101

XOR AG
Soodstrasse 53
8134 Adliswil
Schweiz

Telefon: +41 44 986 20 20
Telefax: +41 44 986 20 21


info@xor.ch
www.xor.ch

1	Zugang Cloud-Server mit Windows	3
1.1	Verbindungsdatei herunterladen	3
1.2	Zugangsdaten speichern	4
1.3	Dem Herausgeber vertrauen.....	4
2	Zugang Cloud-Server mit macOS	5
2.1	Zugangsprogramm installieren	5
2.2	Verbindungsdatei herunterladen	5
2.3	Verbindung einrichten.....	6

1 Zugang Cloud-Server mit Windows


1.1 Verbindungsdatei herunterladen

Öffnen Sie die Website: <https://desktop.xor.ch>



Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Beim Benutzernamen wird immer «xorhosting\» vorangestellt (z.B. xorhosting\hmaster).

Es werden dann alle für Sie bereitgestellten Anwendungen angezeigt. In den meisten Fällen ist dies «Desktop XOR Farm».



Klicken Sie auf «Desktop XOR Farm», um die Verbindungsdatei auf Ihren lokalen Computer heruntergeladen. Je nach Internet Browser wird dieser Vorgang etwas anders angezeigt.



Speichern Sie die Datei am gewünschten Ort ab. Sie können den Namen der Datei ändern z.B. in «XOR Cloud». Durch Doppelklick können Sie die Verbindung zum Server herstellen.

1.2 Zugangsdaten speichern

Sie werden bei jeder Verbindung nach Ihrem Benutzernamen «xorhosting\<benutzername>» und Kennwort gefragt. Um diesen Schritt zu vermeiden, können Sie die Zugangsdaten einmalig speichern:

- 1) Im Startmenü des lokalen Windows nach «Anmeldeinformationsverwaltung» suchen
- 2) Klick auf «Windows-Anmeldeinformationsverwaltung»
- 3) Klick auf «Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen»
- 4) Bei Server/Netzwerkadresse «remote.xor.ch» eintragen
- 5) Bei Benutzer «xorhosting\<benutzername>» eintragen
- 6) Kennwort erfassen.

Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen

« Anmeldeinformationsverwaltung » Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen

Systemsteuerung durchsuchen

Geben Sie die Adresse der Website oder des Netzwerks und Ihre Anmeldeinformationen ein.

Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Benutzername und das eingegebene Kennwort für den Zugriff auf den Ort verwendet werden können.

Internet- oder Netzwerkadresse
(z. B. myserver, server.company.com): remote.xor.ch

Benutzername: |

Kennwort: |

OK Abbrechen

1.3 Dem Herausgeber vertrauen

Sie werden dann gefragt, ob Sie dem Herausgeber der Remoteverbindung vertrauen. Setzen Sie das Häkchen bei «Remoteverbindungen von diesem Herausgeber nicht mehr anfordern», um nicht mehr nach der Vertrauenswürdigkeit gefragt zu werden.

Remotedesktopverbindung

Vertrauen Sie dem Herausgeber dieser Remoteverbindung?

Durch diese Remoteverbindung könnte der lokale oder der Remotecomputer beschädigt werden. Stellen Sie vor dem Herstellen der Verbindung sicher, dass Sie dem Herausgeber vertrauen.

Herausgeber: *xor.ch

Typ: Remotedesktopverbindung

Remotecomputer: remote.xor.ch

Gatewayserver: remote.xor.ch

Remoteverbindungen von diesem Herausgeber nicht mehr anfordern


Details einblenden

Verbinden Abbrechen

2 Zugang Cloud-Server mit macOS


2.1 Zugangsprogramm installieren

Der Zugang zur XOR Cloud erfolgt über «Microsoft Remote Desktop». Installieren Sie «Microsoft Remote Desktop» in der aktuellen Version (10.3.11, Stand Mai 2020) über den App Store.



2.2 Verbindungsdatei herunterladen



Öffnen Sie die Website: <https://desktop.xor.ch>



Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Beim Benutzernamen wird immer «xorhosting\» vorangestellt (z.B. xorhosting\hmaster).

Es werden dann alle für Sie bereitgestellten Anwendungen angezeigt. In den meisten Fällen ist dies «Desktop XOR Farm».

Klicken Sie auf «Desktop XOR Farm», um die Verbindungsdatei auf Ihren lokalen Computer heruntergeladen. Je nach Internet Browser wird dieser Vorgang etwas anders angezeigt.



Speichern Sie die Datei am gewünschten Ort ab. Sie können den Namen der Datei ändern z.B. in «XOR Cloud».

2.3 Verbindung einrichten



Öffnen Sie «Microsoft Remote Desktop». Ziehen Sie die Verbindungsdatei (XOR Cloud.rdp) vom Desktop auf das Programmfenster. Beim Loslassen wird ein Desktop-Symbol hinzugefügt. Mit einem Doppelklick darauf können Sie die Verbindung zum Server herstellen.

Sie werden beim Verbinden nach Ihrem Benutzernamen «xorhosting\benutzername» und Ihrem Kennwort gefragt. Um zukünftig nicht mehr nach den Zugangsdaten gefragt zu werden, gehen Sie wie folgt vor.

Klicken Sie einmal auf das neue Desktop-Symbol. Wählen Sie im Menü mit dem Zahnrad-Symbol «Preferences...» und dort «User Accounts» aus. Falls die Liste bereits Accounts enthält, welche Sie nicht für andere Verbindungen brauchen, löschen Sie diese (Anwählen und das Minus-Zeichen klicken).

Erstellen Sie Ihren Account. Klicken Sie dazu auf das Plus-Zeichen und geben Sie im folgenden Dialog Ihren Benutzernamen «xorhosting\benutzername» und Ihr Kennwort ein.

Schliessen Sie «Preferences».



Klicken Sie einmal auf das neue Desktop-Symbol. Dann wählen Sie «Edit» im Menü mit dem Zahnrad-Symbol. Wählen Sie für «User account» den oben erstellten Account aus und klicken Sie «Save».

